



Prognozy pogody na Bałtyku

- **DANIA** (wszystkie stacje używają wywołania Lyngby Radio, prognoza po angielsku "on receipt"):
 - Skagen 1758kHz, Ch04: akweny 5-6
 - Blåvand 1734kHz, Ch23: akweny 8-9
 - Hirtshals Ch65: akweny 5-6 i 8
 - Hantsholm Ch01: akweny 6-8
 - Bovbjerg Ch02: akweny 6, 8-9
 - Læsø Ch64: akweny 5-6
 - Anholt Ch07: akweny 4-5
 - Fornæs Ch05: akweny 4-5
 - Vejle Ch65: akweny 4-5
 - Als Ch07: akweny 3-4
 - Vejby Ch83: akweny 4-5
 - Røsnæs Ch04: akweny 4-5
 - Karleby Ch28: akweny 3-4
 - Møn Ch02: akweny 2-3
 - København Ch03: akweny 3-5
 - Årsbelle (Borholm) Ch04: akweny 2-3
- **ESTONIA**
 - Tallin 3310kHz, Ch69: 0433 i 1333 po angielsku i estońsku dla Bałtyku i Zatoki Fińskiej
 - Tallin 1650kHz, Ch69: ostrzeżenia sztormowe o 0233, 0633, 1033, 1433, 1833, 2233 po angielsku
- **FINLANDIA**
 - Hailuoto 1719kHz, Helsinki 2810kHz, Marienham 1677kHz, Vaasa 1638kHz, Ch86 Brändö, Ch05 Geta, Ch27 Hailuoto, Ch27 Hammarland, Ch03 Hanko, Ch05 Helsinki, Ch25 Järsö, Ch84 Kalajoki, Ch26 Kemi, Ch28 Kokkola, Ch23 Korppo, Ch25 Kotka, Ch24 Kristiinankaupunki, Ch26 Pori, Ch04 Porkkala, Ch25 Raippaluoto, Ch28 Rauma, Ch01 Sondby, Ch02/26 MRCC Turku, Ch68 Turku, Ch24 Utö, Ch01 Uusikaupunki, Ch24 Virolahti: 0633 i 1833 dla akwenów 1-5 i 7 po angielsku, na żądanie o 0233, 0633, 1033, 1433, 1833, 2233
- **LITWA:**
 - Kłajpeda Ch 09: ostrzeżenia sztormowe i prognoza na żądanie po litewsku, rosyjsku i angielsku dla portu i obszaru 9
- **ŁOTWA:**
 - Ryga Ch 71: ostrzeżenia sztormowe i prognoza o 0703 i 1503LT po anonsie na Ch16 i 70 (DSC), po łotewsku i angielsku
 - Ventspils Ch 23: ostrzeżenia sztormowe i prognoza o 0505 i 1305 dla wód lokalnych
- **NIEMCY:**
 - *Deutschlandradio* 177 i 6005kHz: 0105, 0640, 1105, 2105LT po niemiecku dla akwenów A5-A6, B10-14 i N9-12, latem o 2105LT prognoza 3-dniowa dla akwenów j.w. i zachodniej części Morza Śródziemnego
 - *Deutschlandfunk* 1269 i 6190kHz: od poniedziałku do piątku między 0530 a 1630 co 30 min. i o 0105, 0640, 1105, 2105LT a w soboty co 30 min. między 0530 a 0730 prognoza po niemiecku dla akwenów A5-A6, B6-B14, N9-N12; latem o 2105LT prognoza 3-dniowa dla akwenów j.w. i zachodniej części Morza Śródziemnego
 - *Deutsche Welle* 6075kHz: 1355LT prognoza dla akwenów N10-12 i B10-B14, 1755LT raporty ze stacji z basenu Morza Śródziemnego, nadawane tylko latem po niemiecku

- MRCC Bremen Ch16: stacje brzegowe Norddeich, Flensburg, Kiel, Lübeck, Rostock, Darß, Arkona, Rügen nadają ostrzeżenia dla niemieckiej strefy brzegowej o H+00 i H+30 aż do odwołania
- POLSKA:
 - *Polskie Radio* 225kHz: 0058 i 2005LT po wiadomościach, tylko po polsku
 - Słupsk Ch 12: prognoza rybacka o 0705, 1235, 1835, 2305LT dla akwenów 9-10
 - Witowo 2720kHz, Barzowice Ch 25, Grzywacz Ch 26, Kołobrzeg Ch 24, Kołowo Ch 24, Krynica Morska Ch 25, Oksywie Ch 26, Rowokół Ch 26, Rozewie Ch 24, Świnoujście Ch 25: prognoza o 0135, 0735, 1335, 1935 dla akwenów 7-11; po polsku i angielsku
- SZWECJA – wszystkie stacje nadają ostrzeżenia sztormowe o 0333, 0733, 1133, 1533, 1933, 2333, prognozy dla akwenów 1-15 o 0733 i 1933 po szwedzku i angielsku oraz prognozy dla wód przybrzeżnych o 0833 i 1633LT po szwedzku:
 - Sztokholm 1674, 1710, 1779, 1797, 2733kHz
 - wschodnie wybrzeże – Ch24 Seskarö, Ch25 Luleå, Ch23 Skellefteå, Ch26 Umeå, Ch28 Örnsköldsvik, Ch64 Mjällom, Ch84 Kramfors, Ch23 Härnösand, Ch24 Sundsvall, Ch 25 Hudiksvall, Ch23 Gävle, Ch24 Öregrund, Ch78 Vaddö, Ch25 Västerås, Ch81 Hjälmarén, Ch 26 Nacka, Ch84 Svenska Högarne, Ch66 Södertälje, Ch24 Torö, Ch64 Norrköping, Ch23 Västervik, Ch65 Gotska Sandén, Ch28 Fårö (Gotlandia), Ch25 Visby (Gotlandia), Ch24 Hoburgen (Gotlandia), Ch26 Borgholm, Ch 78 Ölands Södra Udde, Ch81 Karskrona, Ch25 Karlshamn, Ch82 Kivik, Ch21 Trelleborg
 - wybrzeże zachodnie – Ch27 Barsebäck, Ch24 Höganäs, Ch65 Halmstad, Ch62 Falkenberg, Ch22 Varberg, Ch24 Göteborg, Ch26 Torslanda, Ch81 Tjörn, Ch65 Ljungskille, Ch23 Orust, Ch27 Bokenäs, Ch84 Hunnebostrand, Ch78 Grebbestad, Ch22 Strömstad
 - Väner/Vättern – Ch25 Trollhättan, Ch01 Kinnekule, Ch28 Kristinehamn, Ch23 Gränna, Ch26 Karlsborg

opr. A.Pochodaj, 10.2007

MINI SŁOWNICZEK NIEMIECKO-POLSKI

<p><i>ablaufen</i> – słabnąć <i>abnehmen</i> – zmniejszać się <i>abschwachen</i> – osłabiać <i>Acht</i> – 8 <i>auffrischen</i> – wzrastać <i>ausbreiten</i> – rozszerzać <i>ausfüllen</i> – wypełniać się <i>Ausläufer</i> – zatoka niżowa <i>auschiessen</i> – wzrastać nagle <i>Aussicht</i> – przewidywanie <i>aufangs</i> – początkowo <i>aufkomenn</i> – nadchodzić <i>bedeckt</i> – zachmurzenie całkowite <i>beständig</i> – stały <i>bis</i> – do <i>Boe</i> – szkwał <i>boenig</i> – szkwalisty <i>bowökt</i> – zachmurzenie <i>Calme</i> – cisza <i>diesieg</i> – mglisto <i>Drei</i> – 3 <i>Druck</i> – ciśnienie <i>Dünnung</i> – martwa fala <i>Ein, Eins</i> – 1 <i>Elf</i> – 11 <i>etwas</i> – trochę <i>Fallen</i> – spadek <i>festliegand</i> – stacjonarny <i>Funf</i> – 5 <i>Gefahr</i> – niebezpieczeństwo <i>gelegentlich</i> – przelotnie <i>Gewitter</i> – burza <i>Grad</i> – stopień <i>gute Sicht</i> – dobra widoczność <i>heiter</i> – pogodny <i>Hoch</i> – wyż <i>Hochdruckgebiet</i> – obszar wysokiego ciśnienia <i>Hochkeil</i> – klin wysokiego ciśnienia <i>Kaltfront</i> – front chłodny <i>Keil</i> – klin wysokiego ciśnienia <i>langsam</i> – powoli <i>lee Seite</i> – strona zawietrzna <i>linksdrehend</i> – skręcający w lewo <i>Luftdruck</i> – ciśnienie powietrza <i>luv Seite</i> – strona nawietrzna <i>nahe</i> – w pobliżu <i>mässige Sicht</i> – mierna widoczność <i>meist</i> – przeważnie <i>mittlere Sicht</i> – średnia widoczność <i>nachlassen</i> – słaby, słabnąć <i>Nebel</i> – mgła <i>Nebelfelder</i> – pola mgły <i>nebelig</i> – mglisto <i>Niederslag</i> – opad <i>Neun</i> – 9 <i>Nord</i> – północ <i>Null</i> – 0 (zero)</p>	<p><i>Orkanwarnung</i> – ostrzeżenie o huraganie (12°B) <i>örtlich</i> – miejscami <i>Ost</i> – wschód <i>ostlich</i> – wschodni <i>rasch</i> – szybko <i>Randtief</i> – krawędź niżu <i>rasch</i> – szybko <i>rechtdrehend</i> – skręcać w prawo <i>Regen</i> – deszcz <i>Richtung</i> – kierunek <i>ruchdrehen</i> – skręcać w lewo <i>Schauer</i> – przelotny deszcz <i>schnell</i> – szybko <i>schwachwindig</i> – wiatry słabe <i>schwenken</i> – skręcać <i>Sechs</i> – 6 <i>Sieben</i> – 7 <i>später</i> – później <i>Sprühregen</i> – mżawka <i>Strichweise</i> – lokalnie <i>Sturm</i> – sztorm <i>Sturmstärke</i> – siła sztormu <i>Sturmwarnung</i> – ostrzeżenie o sztormie (8-11°B) <i>Süd</i> – południe <i>Tief</i> – niż <i>Trog</i> – zatoka niżowa <i>teils</i> – częściowo <i>umlaufender Wind</i> – wiatr zmienny <i>übergehen</i> – przemijać <i>veränderlich</i> – zmienny <i>verlagern</i> – przemieszczać się <i>Verschlechterung</i> – pogorszenie <i>vertrefen</i> – pogłębiać <i>Vier</i> – 4 <i>Vorhersage</i> – prognoza <i>warm</i> – ciepły <i>Warmfront</i> – front ciepły <i>wechseln</i> – zmieniać <i>weitere Vorhersage</i> – prognoza na następne 12h <i>Welle</i> – fala <i>wenig</i> – niewiele <i>wenige Anderung</i> – bez zmian <i>West</i> – zachód <i>wetterlage</i> – sytuacja baryczna <i>wettervorhersage</i> – prognoza pogody (zwykle na najbliższe 12h) <i>Windstärke</i> – siła wiatru <i>Wind und Sturm warnungen</i> – ostrzeżenia o silnym wietrze i sztormie <i>Windwarnung</i> – ostrzeżenie o silnym wietrze (6-7°B) <i>Zehn</i> – 10 <i>zeitweise</i> – okresowo <i>zunehmen</i> – wzrastać <i>Zwei, Zwo</i> – 2 <i>Zwölf</i> – 12</p>
--	--

opr. A.Pochodaj

PROGNOZA POGODY DEUTSCHLANFUNK		dzień	godzina	
ostrzeżenia sztormowe				
sytuacja baryczna				
akwen	prognoza do godz.		prognoza do godz.	
B1 BOTTENWIEK				
B2 NORRA KVARKEN				
B3 BOTTENSEE				
B4 ALAND SEE				
B5 FINNISHER M.				
B6 RIGAISHER M.				
B7 NORDLISCHE O.				
B8 ZENTRALE O.				
B9 SUDOSTLISCHE				
B10 SUDLISCHE O.				
B11 WESTLISCHE O.				
B12 BELTE/SUND				
B13 KATTEGAT				
B14 SKAGERAK				
stacja	wiatr	pogoda	temperatura	ciśnienie
Skagen				
Roesnaes				
Kegnaes				
Kiel-Holtenau				
Leucht.Kiel				
Fehmarn				
Arkona				
Bornholm				
Visby				
Utoe				
Riga				
Hel				

Formularz nie obejmuje akwenów i stacji z M. Północnego wymienianych w prognozie DRF.



Mapa akwenów w niemieckich prognozach pogody